

資料の解説

『大阪府の気象（2014年版 月報）』は、2014年1年間を通じ、下記項目を掲載します。なお、年の途中で掲載項目の変更等がある場合は、その都度、月報に掲載してお知らせします。『大阪府の気象（2014年版 年報）』は『大阪府の気象（2014年版 月報）』に準じて作成します。

1 気象概況

大阪管区气象台（大阪府中央区大手前4-1-76）で当該月に観測した値や天気図等の資料から、月および旬毎の気象状況を解説します。

2 大阪の気温・降水量・日照時間

大阪管区气象台で当該月に観測した値のうち、気温・降水量・日照時間とそれらの平年差または平年比および階級を掲載します。

（1）観測値の求め方

ア 気温（最小単位：0.1℃）

毎正時の気温（24個）から日平均気温を求め、月および旬毎に平均します。

イ 降水量（最小単位：0.5mm）

毎正時の降水量（24個）から日合計値を求め、月および旬毎に合計します。

ウ 日照時間（最小単位：0.1h）

毎正時の日照時間（24個）から日合計値を求め、月および旬毎に合計します。

（2）平年差・平年比・階級の求め方

ア 平年差・平年比

平年差は本年の観測値と平年値との差を言います。平年比は本年の観測値の平年値に対する比をいい、百分率で表します。なお、平年値は1981年～2010年の30年間の観測値から求めています。

イ 階級

「低い」「平年並」「高い」または「少ない」「平年並」「多い」の3つの階級は、1981年～2010年の30年間の観測値を10個ずつの3つの階級に振り分けるように決めています。また、1981年～2010年の観測値の下位3個または上位3個に相当する場合には「かなり低い」「かなり高い」または「かなり少ない」「かなり多い」と表現します。

3 気象分布図および経過図

大阪管区气象台と大阪府内の地域気象観測所（アメダス）の当該月の観測結果を掲載します。

4 警報・注意報発表状況

大阪管区气象台が当該月に発表した警報および注意報の種類と発表または解除した日時を市町村別に示します。

5 その他

(1) 以下については、該当する事項があった月のみ掲載します。

「気象災害報告」(原則当該月分)、「記録的短時間大雨情報発表状況」
「土砂災害警戒情報発表状況」、「洪水予報発表状況」
「竜巻注意情報発表状況」、「高温注意情報発表状況」
「大阪府に発表された津波警報・注意報」、「天候情報発表状況」
「異常天候早期警戒情報」、「今年の梅雨について」(8月)

(2) 話題となるような気象状況等があった場合「トピック」を掲載します。

(3) 紙面の都合上、月によって掲載する順序は異なります。

◎ データに付加している記号の意味は以下のとおりです。記号が付加された場合、注意事項として、その分類を記載します。

表示例	分類	解説
値	正常値	品質に問題がなく、かつ統計値を求める期間内の資料が全て揃っている場合。(一部不足していても、日の最大値などを求める際に影響がない場合も含みます)
値)	準正常値	品質に軽微な問題があるか、または統計値を求める対象となる資料の一部が許容する範囲内で欠けている場合。
値]	資料不足値	統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない場合。資料不足値には十分な信頼性がないため、ご利用に際しては十分留意願います。
×	欠測	休止や測器の故障等により観測値、統計値が得られない場合、または明らかに誤差が大きく間違いであると確定できる場合。

気象観測所・一覧表

平成 26 年 1 月 1 日現在

観測所配置図




凡例	
■	気象台
■	地域気象観測所(アメダス) : 気温、降水量、風向風速、日照時間
●	地域気象観測所(アメダス) : 気温、降水量、風向風速
○	地域気象観測所(アメダス) : 降水量

観測所番号	観測所名	観測種目						所在地	緯度	経度	観測所の海面上からの高さ(m)	風向風速計の高さ(m)
		気温	降水量	風向	風速	日照時間	積雪					
62016	能 勢	○	○	○	○			豊能郡能勢町地黄	34° 56.9'	135° 27.3'	235	10.0
62037	茨 木	○						茨木市大字桑原	34° 51.6'	135° 33.6'	78	
62046	枚 方	○	○	○	○			枚方市星丘	34° 48.5'	135° 40.3'	26	10.0
62051	豊 中	○	○	○				豊中市蛍池西町 大阪航空測候所	34° 47.0'	135° 26.3'	12	10.0
62078	大 阪	○	○			○	○	大阪府中央区大手前 大阪管区気象台	34° 40.9'	135° 31.1'	23	
"	"			○				大阪府中央区大阪城	34° 41.1'	135° 31.6'	31	22.9
62081	生 駒 山	○	○	○	○			東大阪市山手町	34° 40.5'	135° 40.6'	626	9.3
62091	堺	○	○	○	○			堺市堺区百舌鳥夕雲町	34° 33.3'	135° 29.1'	20	10.1
62096	八 尾	○	○	○				八尾市空港 八尾空港出張所	34° 35.8'	135° 36.0'	10	7.0
62101	関空島	○	○	○				泉南郡田尻町泉州空港中 関西航空地方気象台	34° 26.0'	135° 13.9'	5	10.2
62111	河内長野		○					河内長野市日野	34° 25.4'	135° 32.6'	160	
62131	熊 取	○	○	○	○			泉南郡熊取町朝代西	34° 23.1'	135° 21.0'	68	10.0

注 1 北緯・東経は世界測地系です。

警報・注意報の細分区域

平成 26 年 1 月 1 日現在



警報や注意報は、市町村を対象に発表されます。